


MD生ワクチン(CVI)

マレック病(マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン(シード)



MD 生ワクチン (CVI)

マレック病 (マレック病ウイルス 1 型) 凍結生ワクチン (シード)

本製品は要指示医薬品です。獣医師等の処方箋・指示に従ってお使いください。
ご使用の際には本製品の添付文書をよくお読みください。

成分及び分量

凍結ワクチン 2mL 2000 羽分中

主剤 鶏胚初代細胞培養弱毒マレック病ウイルス CVI988 株 (シード)
… $10^{6.3}$ FFU 以上

用法及び用量

◆頸部皮下接種

凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液 (品名:「マレック / バッグ」あるいは「マレック溶解用液 -IZO」) で 1 羽当たり 0.2mL となるように溶かし、0.2mL ずつを 1 日齢鶏の頸部皮下に接種する。

◆発育鶏卵内接種

凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液 (品名:「マレック / バッグ」あるいは「マレック溶解用液 -IZO」) で 1 個当たり 0.05mL となるように溶かし、自動卵内接種機を用いて、0.05mL ずつを 18 ~ 19 日齢卵の気室上方中央部より卵内に接種する。

効能又は効果

マレック病の予防

貯蔵方法

-190 °C 以下

有効期間

製造後 3 年 3 か月間



液体窒素タンクについて・・・

※お願い

- ・ワクチン到着時、液体窒素の充填状況をご確認下さい。液体窒素が枯渇している場合は、弊社担当者にご連絡下さい。
- ・保管中は、タンク内の液体窒素の充填具合を定期的に確認し、必要に応じて液体窒素を補充して下さい。
- ・使用後の液体窒素タンクは速やかに弊社にご返送下さい。

※注意事項

- × 液体窒素タンクの蓋の密封 → 液体窒素は常に気化しており、密封すると内圧が高まり爆発する危険がありますので、密閉しないで下さい。
- × 液体窒素の気化ガスを吸入 → 保管や取り扱いには、乾燥した換気の良い場所で 2 人以上で行って下さい。取扱中に眠気、呼吸困難が起こった場合は、早急に新鮮な空気のある場所に移動して下さい。これらの症状が持続したり、意識を失ったりした場合は直ちに医師に診せて下さい。
- × 液体窒素タンク傾斜、転倒 → 液体窒素が皮膚に触れると凍傷を起こすことがあります。取り扱い際には革手袋やカバー付き長靴を着用して下さい。

製造販売


vaxxino
veterinary prevention strategies

お問い合わせは弊社まで

ワクチノーバ株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目24-8

オリックス浜松町ビル4階

TEL 03-6895-3710 FAX 03-6895-3711

<https://www.vaxxinova.co.jp> Mail contact@vaxxinova.co.jp